

BLÍŽÍ SE LÉTO. V ŘADĚ PODNIKŮ SPOJOVANÉ SE ZHORŠENÝMI VÝSLEDKY REPRODUKCE.

LZE S TÍM NĚCO DĚLAT?



Doporučujeme soustředit se na přesné dodržování metodiky přípravy dávek k inseminaci. Ač tuto činnost považuje leckdo za rutinní, v praxi řadu případů porušování metodiky a tím i potenciální oplozovací schopnosti dávky.


Metodika pro dávky od WWS zní jednoznačně:

1. Pejety v kontejneru skladujte vždy zátkou dolů. Při vyjímání dávek z kontejneru ponechte gobletu pod úrovní FROST LINE (cca 5cm pod úrovní vrcholu hrdla).



2. K vyjmutí použijte plastovou pinzetu. Každou pejetu vyjměte samostatně. Pokud trvá vyjmutí více než 10 vteřin, ponořte celou gobletu s dávkami zpět na 20 vteřin a pak pokračujte.

3. S pejetou po vyndání klepněte, aby odpadla případná kapka dusíku u zátky a vložte do lázně. Tím snížíte výskyt tzv. vystřelování dávek. V lázni o teplotě 35 °C ponechte 45 vteřin.



4. Z pohledu tepelné výměny, v termoskách bez termostatu rozmrazujte max. 3 pejety současně. U termosek s termostatem max. 6. Z pohledu inseminace tolik dávek, co vyinseminujete do 15 minut od rozmrazení.

Každá stereotypní práce vede časem k nedodržování požadovaných detailů. Přesvědčte se sami, zda je ve vašem případě vše v pořádku. Lepší březost je tou nejlepší zprávou nejen pro vás a pro nás, ale i pro toho, kdo vaše zvířata inseminuje.